




## Kontoeinstellungen prüfen/ändern:

Wenn Sie Ihre Einstellung nachträglich prüfen oder ändern möchten, klicken Sie wieder in der Registerkarte „Datei“ auf „**Informationen**“ und anschließend unter „**Kontoeinstellungen**“ auf „**Kontoeinstellungen**“.

Im folgenden Fenster klicken Sie auf „**Ändern...**“.

Wenn Sie mehrere Konten eingerichtet haben, markieren Sie zuvor unter „**Name**“ das gewünschte Konto.

Danach können Sie die Einstellungen prüfen oder Änderungen vornehmen.



Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:

max.mustermann@netcompany.at (1)\Posteingang  
in Datendatei 'C:\Users\...\Outlook\max.mustermann@netcompany.at (1).ost'

## Bitte überprüfen Sie folgende Daten:

### Benutzerinformation:

Ihr Name (wird bei den E-Mails als Absender angezeigt)  
und Ihre E-Mail-Adresse (ihrname@netcompany.at)

### Serverinformationen:

Kontotyp: IMAP oder POP3  
Posteingangsserver: mail.netcompany.net  
Postausgangsserver (SMTP): mail.netcompany.net

### Anmeldeinformation

Benutzername: Ihre E-Mail-Adresse  
(ihrname@netcompany.at)

Kennwort: Ihr E-Mail-Kennwort

Klicken Sie anschließend auf  
„**Weitere Einstellungen**“.

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

## Im Reiter „Postausgangsserver“:

Bitte kontrollieren Sie ob der Haken bei

**„Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“** und **„Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“** gesetzt ist.



Allgemein	Gesendete Elemente	Gelöschte Elemente
Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

## Im Reiter „Erweitert“:

In der Registerkarte „**Erweitert**“ sollten folgende **Ports** gewählt sein:

### **IMAP:**

Posteingangsserver: Port 993

Postausgangsserver: Port 465

### **POP3:**

Posteingangsserver: Port 995

Postausgangsserver: Port 465

Bitte kontrollieren Sie ob die **SSL Verschlüsselung bei Posteingang** und **Postausgang** ausgewählt wurde.

Bestätigen Sie anschließend mit „**OK**“ und das Fenster schließt sich.

The screenshot shows the 'Erweitert' (Advanced) tab of an email client's account settings. The 'Postausgangsserver' (Outgoing Server) section is active. The 'Serveranschlusnummern' (Server connection numbers) section is visible, with the following settings:

- Posteingangsserver (IMAP): 993
- Postausgangsserver (SMTP): 465
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL (selected)
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL (selected)

The 'Servertimeout' section shows a slider set to 'Lang 1 Minute'. The 'Ordner' (Folders) section has an empty 'Stammordnerpfad' (Root folder path) field.

The screenshot shows the 'Erweitert' (Advanced) tab of an email client's account settings for POP3. The 'Postausgangsserver' (Outgoing Server) section is active. The 'Serveranschlusnummern' (Server connection numbers) section is visible, with the following settings:

- Posteingangsserver (POP3): 995
- Postausgangsserver (SMTP): 465
- Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL (selected)

The 'Servertimeout' section shows a slider set to 'Lang 1 Minute'. The 'Übermittlung' (Delivery) section has the following settings:

- Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
- Vom Server nach 14 Tagen entfernen
- Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

## Konto fertigstellen:

Klicken Sie auf „**Weiter**“ und warten Sie die Verbindungsüberprüfung ab.

Nun ist Ihr Konto fertig eingerichtet.

### Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.



#### Benutzerinformationen

Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

#### Serverinformationen

Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

#### Anmeldeinformationen

Benutzername:   
Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

#### Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen